

NESTE NÚMERO

PROGRAMAÇÃO DE JOGOS

O JOGO DA VIDA

As regras. Disposição inicial das colônias. Criação da colônia. O programa em código 961

PERIFÉRICOS

TABLETES GRÁFICOS

CÓDIGO DE MÁQUINA

AVALANCHE: A ROTINA PRINCIPAL


PROGRAMAÇÃO BASIC

ROTINAS EM CÓDIGO DE MÁQUINA (1)

O uso de rotinas em código dentro de programas Basic. Os comandos **USR** e **DEFUSR** 972

PROGRAMAÇÃO DE JOGOS

A ARANHA MARCIANA (2)



PLANO DA OBRA

"INPUT" é uma obra editada em fascículos semanais, e cada conjunto de 15 fascículos compõe um volume. A capa para encadernação de cada volume estará à venda oportunamente.

COMPLETE SUA COLEÇÃO

Exemplares atrasados, até seis meses após o encerramento da coleção, poderão ser comprados, a preços atualizados, da seguinte forma: 1. PESSOAL-MENTE — Por meio de seu jornaleiro ou dirigindo-se ao distribuidor local, cujo endereço poderá ser facilmente conseguido junto a qualquer jornaleiro de sua cidade. Em São Paulo, os endereços são: rua Brigadeiro Tobias, 773, Centro; avenida Industrial, 117, Santo André; e no Rio de Janeiro: avenida Mem de Sá, 191/193, Centro. 2. POR CARTA — Poderão ser solicitados exemplares atrasados também por carta, que deve ser enviada para DINAP — Distribuidora Nacional de Publicações — Números Atrasados — Estrada Velha de Osasco, 132, Jardim Teresa — CEP 06000 — Osasco — SP. Não envie pagamento antecipado. O atendimento será feito pelo reembolso postal e o pagamento, incluindo as despesas postais, deverá ser efetuado ao se retirar a encomenda na agência do Correio. 3. POR TELEX — Utilize o nº (011) 33 670 DNAP.

Em Portugal, os pedidos devem ser feitos à Distribuidora Jardim de Publicações, Lda. — Qta. Pau Varais, Azinhaga de Fetais — 2 685, Camarate — Lisboa; Apartado 57 — Telex 43 069 JARLIS P.

Atenção: Após seis meses do encerramento da coleção, os pedidos serão atendidos dependendo da disponibilidade do estoque.

Obs.: Quando pedir livros, mencione sempre título e/ou autor da obra, além do número da edição.

COLABORE CONOSCO

Encaminhe seus comentários, críticas, sugestões ou reclamações ao Serviço de Atendimento ao Leitor — Caixa Postal 9442, São Paulo — SP.



Editor VICTOR CIVITA

REDAÇÃO Diretor Editorial: Carmo Chagas

Editores Executivos: Antonio José Filho, Berta Sztark Amar

Editor Chefe: Paulo de Almeida
Editor de Texto: Cláudio A. V. Cavalcanti
Chefe de Arte: Carlos Luiz Batista
Assistentes de Arte: Dagmar Bastos Sampaio,
Grace Alonso Arruda, Monica Lenardon Corradi
Secretária de Redação / Coordenadora: Stefania Crema
Secretários de Redação: Beatriz Hagström,
José Benedito de Oliveira Damião, Maria de Lourdes Carvalho,
Marias Soares de Andrade, Mauro de Queiroz

COLABORADORES

Consultor Editorial Responsável: Dr. Renato M. E. Sabbatini (Diretor do Núcleo de Informática Biomédica da Universidade Estadual de Campinas)

Execução Editorial: DATAQUEST Assessoria em Informática Ltda., Campinas, SP

Tradução, adaptação, programação e redação: Abílio Pedro Neto, Aluísio J. Dornellás de Barros, Marcelo R. Pires Therezo, Marcos Huascar Velasco, Raul Neder Porrelli, Ricardo J. P. de Aquino Pereira Coordenação Geral: Rejane Felizatti Sabbatini

COMERCIAL
Diretor Comercial: Roberto Martins Silveira

Editora de Texto: Ana Lúcia B. de Lucena

Diretor Comercial: Roberto Martins Silveira Gerente Comercial: Flávio Maculan Gerente de Circulação: Denise Maria Mozol

PRODUÇÃO Gerente de Produção: João Stungis Coordenador de Impressão: Atílio Roberto Bonon Preparador de Texto/Coordenador: Eliel Silveira Cunha Preparadores de Texto: Alzira Moreira Braz, Ana Maria Dilguerian, Levon Yacubian, Luciano Tasca, Maria Teresa Galluzzi, Maria Teresa Martins Lopes, Paulo Felipe Mendrone Revisor/Coordenador: José Maria de Assis Revisoras: Conceição Aparecida Gabriel, Isabel Leite de Camargo, Ligia Aparecida Ricetto, Maria de Fátima Cardoso, Nair Lucia de Britto Paste-up: Anastase Potaris, Balduino F. Leite, Edson Donato

© Marshall Cavendish Limited 1984/85.
© Editora Nova Cultural Ltda., São Paulo, Brasil, 1986. Edição organizada pela Editora Nova Cultural Ltda. Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2000 - 3º andar CEP 01452 - São Paulo - SP - Brasil (Artigo 15 da Lei 5 988, de 14/12/1973). Esta obra foi composta na AM Produções Gráficas Ltda. e impressa na Divisão Gráfica da Editora Abril S.A.

O JOGO DA VIDA

AS REGRAS DA VIDA
A DISPOSIÇÃO INICIAL
DA COLÔNIA
COMO CRIAR UMA COLÔNIA

O PROGRAMA EM CÓDIGO

Programe seu micro para simular a eterna luta dos seres unicelulares pela vida. Depois, desafie um parceiro para jogar. O arranjo inicial da colônia de bactérias definirá o vencedor.

Neste fascinante jogo, o vídeo representa um mundo bidimensional, onde células podem viver, multiplicar-se e morrer. O Jogo da Vida, como é denominado, foi inventado por um cientista inglês há alguns anos, para ser jogado em um tabuleiro como o de xadrez. Em sua versão computadorizada, bastante popular entre os usuários de microcomputadores, a tela é dividida em um padrão quadriculado (invisível para o jogador). Cada quadradinho pode abrigar uma célula — uma bactéria, por exemplo. Essa célula terá, de acordo com sua disposição no diagrama, até um máximo de oito vizinhos.

As regras do *Jogo da Vida* determinam quando uma célula deve sobreviver ou morrer, e, também, quando uma nova célula deve nascer. São elas:

- Uma célula nasce sempre que existe um espaço cercado por exatamente três vizinhos.
- Uma célula consegue sobreviver até a geração seguinte quando tem dois ou três vizinhos.

 As células que não se enquadrarem nas situações anteriores morrem. Em um espaço com mais de três vizinhos, por exemplo, supõe-se que faltará alimento ou oxigênio para todas as células.

Baseado nessas regras, o programa determina o futuro de cada quadrado na tela e mostra como a colônia inicial, montada pelo jogador, se desenvolve de geração para geração. Cada geração corresponde a um ciclo completo de cálculos para todo o quadriculado.

Dependendo do tamanho da grade — ou seja, do número de quadradinhos —, o cálculo de uma geração será muito demorado se se utilizar um programa escrito em linguagem BASIC. Por isso, montamos o programa em linguagem de máquina, o que lhe permitirá observar uma geração da colônia a cada segundo, aproximadamente.

Como as gerações são exibidas em cores diferentes, o efeito visual é muito interessante. Você verá, na tela, como as colônias se espalham, mudam, fragmentam-se em unidades menores, morrem ou rejuvenescem.



A forma inicial da colônia é fundamental para o desenrolar do jogo. Alguns padrões condenam a colônia ao fim após algumas gerações; outros possibilitam sua sobrevivência por centenas e centenas de gerações. Certas composições determinam, ainda, que a colônia oscile entre um padrão e outro enquanto durar a simulação.

Cabe ao jogador estabelecer o padrão inicial, entrando as posições das primeiras células. Um dos objetivos do jogo consiste em criar uma colônia que dure o maior número possível de gerações o programa informa quantas gerações se passaram. Entretanto, às vezes, vale a pena competir simplesmente para ver quem compõe a colônia com efeito mais interessante. Existem alguns padrões, por exemplo, que se deslocam em uma direção, recriando sua forma original a cada quatro ou cinco gerações, com um efeito adicional: a eliminação de todas as células que vão sendo encontradas no caminho.

Você poderá aproveitar tal efeito para desenvolver um jogo em que dois oponentes montam formas "devoradoras", ganhando aquele que destruir mais depressa a colônia do outro.

O PROGRAMA

Não entraremos em detalhe quanto ao funcionamento do programa em linguagem de máquina. Este é carregado e acionado por meio de um programa em linguagem BASIC que utiliza os comandos POKE e USR. Os códigos decimais correspondentes ao programa estão armazenados nas instruções DATA que começam na linha 500 (no Spectrum) ou 1000 (no TRS-Color). A parte do programa escrito em BASIC simplesmente lê esses códigos, colocando-os numa parte protegida da memória. Além disso, ela é responsável pela criação da tela e pela entrada da colônia inicial.

Este jogo é um interessante exemplo do uso de programas em código de máquina a partir de um programa em BASIC. Apresentamos aqui as versões para os micros da linha Spectrum e TRSColor. Os programas para outras máquinas serão dados posteriormente.



5 CLEAR 28671: FOR N=USR "A " TO USR "A"+7: READ A: POKE N,A: NEXT N

6 DATA 0,24,60,102,102,60,24

.0 7 GOSUB 200 10 POKE 23658,8: BRIGHT 1: BORDER 0: INK 6: PAPER 0: CLS 20 FOR N=0 TO 21: PRINT AT N. ": NEXT N 0; PAPER 1;" 30 PLOT 63,0: DRAW 0,175: DRAW 192.0: DRAW 0,-175: DRAW -255.0: DRAW 0,175: DRAW 63.0

40 PRINT AT 2,1; PAPER 2; INK 7;" VIDA "; PAPER 0; INK 6; AT 5,1;" GER "; AT 6,1;" 0000 " 70 RAND USR 28672: LET X=20:

LET Y=10 80 PRINT AT Y,X; OVER 1;" :: FOR N=1 TO 10: NEXT N: PRINT AT Y,X; OVER 1;"

90 LET AS=INKEYS: IF AS="" THEN GOTO 80

92 IF AS="Q" THEN GOTO 110 94 IF CODE A\$=13 THEN PRINT AT Y.X; CHR\$ 144: POKE 30000+((Y-1)*23)+(X-8),144: GOTO 80 95 IF AS="M" THEN PRINT AT Y X;" ": POKE 30000+((Y-1)*23)

+(X-8),32: GOTO 80 100 LET X=X-(A\$="5") * (X>8) + (A\$ ="8")*(X<30): LET Y=Y-(A\$="7")
(Y>1)+(A\$="6")(Y<20): GOTO

80 110 OVER 0: RAND USR 28711 120 PRINT AT 21,1; FLASH 1; "QU

ALQUER TECLA PARA RECOMECAR": FOR N=1 TO 200: NEXT N 130 LET AS=INKEYS: IF AS=""

THEN GOTO 130 140 GOTO 10

200 LET L=500: RESTORE L: FOR

N=28672 TO 28951 STEP 8 210 LET T=0: FOR D=0 TO 7 220 READ A: POKE N+D, A: LET T= T+A: NEXT D: READ A: IF A<>T

THEN PRINT FLASH 1; "ERRO DE

DADOS NA LINHA ";L: STOP

230 LET L=L+10

240 NEXT N 250 RETURN

500 DATA 33,25,117,1,211,3,62,

32,484 510 DATA 119,35,13,32,249,5,

242,6,701

520 DATA 112,33,48,48,34,0,113

,34,422

530 DATA 2,113,33,48,117,34, 252,112,711

540 DATA 33,248,118,34,254,112 ,201,243,1243

550 DATA 42,252,112,6,1,197,88 ,6,704

560 DATA 8,80,62,22,215,123,

215,122,847

570 DATA 215,126,35,254,32,40,

10,214,926

580 DATA 142,245,62,16,215,241

,215,62,1198

590 DATA 144,215,4,120,254,31, 32,233,1033

600 DATA 193,4,120,254,21,32,

214,42,880

610 DATA 252,112,237,91,254, 112,229,213,1500 620 DATA 1,200,1,197,221,33,4,

113,770

630 DATA 1,0,7,213,221,94,0,

221,757 640 DATA 86,1,229,25,235,225,

26,254,1081 650 DATA 32,209,40,1,12,221,35

,221,771


660 DATA 35,5,242,107,112,126, 254,144,1025

670 DATA 121,56,18,254,2,40,4,

254,749

680 DATA 3,32,14,126,254,32,32





193,13,614 710 DATA 32,185,5,242,99,112,

209,225,1109 720 DATA 237,83,252,112,34,254

,112,33,1117 730 DATA 4,113,43,126,60,254, 58,40,698

740 DATA 4,119,195,203,112,62, 48,119,862 750 DATA 195,186,112,62,22,215


,62,6,860



,62,702 770 DATA 16,215,62,6,215,6,4, 126,650 780 DATA 35,215,16,251,58,251, 112,60,998 790 DATA 254,151,32,2,62,144, 50,251,946 800 DATA 112,62,127,219,254,31 ,218,40,1063 810 DATA 112,251,201,149,248, 118,48,117,1244 820 DATA 48,49,54,49,233,255, 234,255,1177 830 DATA 1,0,24,0,23,0,22,0,70 840 DATA 255,255,232,255,0,0,0 .0.997

760 DATA 215,62,2,215,33,0,113

Para entrar a colônia inicial, mova o cursor usando as teclas de controle (flechas). Pressione **ENTER** para criar uma célula na posição desejada, **M** para matar uma célula, e **Q** para terminar a entrada e iniciar o jogo.





66,128,129,58,2425

Após 115 gerações, seis colônias sobrevivem num padrão estavel (TRS-Color).



É possível usar um sintetizador de voz para animar o jogo?

Você pode tornar o jogo ainda mais interessante programando seu micro para anunciar mensagens ou descrever o que se passa na tela.

Recorra ao manual do seu sintetizador para ver como introduzir as instruções que tornarão possível fazer a máquina falar.

Já publicamos em INPUT um artigo que examina em detalhe o uso de sintetizadores de voz. Consulte-o.

1010 DATA 37,9,134,48,167,31,14 0,121,231,37,239,198,4,206,4,11 ,142,1759 1020 DATA 121,231,166,130,167,1 92,140,121,227,38,247,51,200,28 90,38,238,2425 1030 DATA 142,13,0,204,0,0,237, 129,140,28,128,37,249,142,4,128 ,206,1787 1040 DATA 13,64,166,128,133,10, 39, 2, 141, 47, 51, 65, 133, 5, 39, 2, 14 1,1179 1050 DATA 39,51,65,140,12,0,37, 233,142,4,128,206,13,64,166,132 ,52,1484 1060 DATA 2,230,192,134,10,141, 52,230,192,134,5,141,46,53,2,16 7,128,1859 1070 DATA 140,12,0,37,231,57,52 ,2,108,200,192,108,200,64,31,48 ,196,1678 1080 DATA 63,39,8,108,200,191,1 08,95,108,200,63,193,63,39,8,10 8,200,1794 1090 DATA 193,108,65,108,200,65 ,53,130,165,98,39,19,193,2,39,3 2,193,1702 1100 DATA 3,39,28,230,98,67,52, 2,228,224,231,98,32,17,193,3,38 ,1583 1110 DATA 13,230,98,196,143,250

Para entrar a colônia inicial, movimente o cursor utilizando as teclas de controle (flechas). Pressione a barra de espaço para criar ou eliminar uma célula na posição desejada, e a tecla **ENTER** para terminar a entrada e iniciar o jogo.

,121,226,52,2,234,224,231,98,57

,0,0,2175

Um detalhe importante: este programa não funcionará em um TRS-Color ou compatível que tenha um acionador de disquetes conectados, pois usa uma área de memória reservada.

TABLETES GRÁFICOS

Desenhar na tela do computador usando centenas de comandos em BASIC não é um procedimento razoável. Com o auxílio de um tablete gráfico, você trabalhará tão facilmente quanto com lápis e papel.

Uma área de aplicação em que os computadores realmente excederam todas as expectativas é a do desenho auxiliado por computador, ou CAD (do inglês Computer Aided Design). Máquinas de todos os tamanhos, dos micros domésticos aos computadores de grande porte (mainframes), têm sido usadas nas mais diversas áreas do desenho e do projeto gráfico. Desenhistas de moda, por exemplo, ou empresas de construção civil, já empregam programas de CAD, e não apenas em projetos complexos.

Muitos micros domésticos foram planejados de modo a ter boa capacidade gráfica simplesmente para a implementação de jogos do tipo videogame. Desse ponto de partida, porém, desenvolveram-se programas de desenho gráfico com recursos espetaculares, sobretudo se levarmos em conta o tamanho e custo dos micros a que se destinam.

Um dos periféricos mais úteis para a exploração da capacidade gráfica dos computadores é o tablete gráfico, também chamado de mesa digitalizadora. O tipo mais comum permite que o usuário desenhe sobre uma superfície dura (o tablete), com o auxílio de uma caneta. O movimento da caneta no tablete é duplicado na tela do computador por meio de uma criativa combinação de hardware e software.


Para obter resultados equivalentes, sem empregar um tablete gráfico, seria preciso recorrer a um considerável volume de programação. Mesmo assim, não se conseguiria o mesmo grau de flexibilidade, sobretudo na alteração ou eliminação de partes do desenho.

Até os tabletes mais simples permitem o desenho de linhas sobre a tela. Dependendo do programa com o qual são usados, podem-se "pintar" áreas inteiras com uma certa cor, entre as disponíveis em seu micro. Os programas possibilitam ainda a mudança instantânea de cores no desenho, sob o comando de algumas teclas ou por seleção feita no próprio tablete. Efeitos de "pinceladas" de diferentes larguras também podem ser simulados pelo programa, em combinação com o tablete.

TIPOS DE TABLETE

Existem diversos tipos de tablete para microcomputadores pessoais. O mais conhecido no Brasil é o KoalaPad, destinado aos modelos da linha Apple. De baixo custo em relação aos demais, apresenta algumas limitações, como a baixa resolução gráfica.

Muitos outros modelos de tablete, como o DigiPad, o GrafPad (para o Spec-



AS VANTAGENS
DOS TABLETES GRÁFICOS
OS DIFERENTES TIPOS
DIGITALIZAÇÃO
E MAPEAMENTO

GERAÇÃO DOS SINAIS
SENSORES DE SUPERFÍCIE
SOFTWARE
COMO USAR UM TABLETE
GUARDE SUAS OBRAS DE ARTE

trum) e o BitPad One (para diversos tipos de micro), podem ser encontrados no exterior. No Brasil, são mais comuns os tabletes digitalizadores para uso profissional, como os da marca Digigraf, bastante caros.

Os tabletes gráficos são vendidos em tamanhos que variam conforme a área de desenho disponível. Normalmente, suas medidas são especificadas segundo as dimensões padronizadas das folhas de papel (padrão DIN), tal como A3, A4, A6 etc. Medem, assim, de 100 × 100 mm (os menores, como o KoalaPad) a 250 × 300 mm (tabletes médios, usados com micros pessoais). Os modelos utilizados com mesas digitalizadoras de grande porte, para aplicações em engenharia, chegam a ter 1 000 × 750 mm. O tamanho, evidentemente, afeta o grau de precisão que se consegue atingir ao desenhar na superfície do tablete.


Os tabletes variam também conforme o cursor. Este pode ser um ponteiro ou uma caneta, preso ou não ao tablete por um fio, ou, então, uma "mira" formada por uma lente de vidro ou plástico, com uma cruz ao centro.


Existem ainda alguns tipos de digitalizadores gráficos que funcionam de modo diferente dos tabletes: são os pantógrafos, ou traçadores de régua. Esses dispositivos utilizam um braço articulado que se move em duas direções, X e Y. Na ponta do braço, prende-se uma caneta ou um lápis. O sistema pode ser mais barato do que um digitalizador de desempenho médio, mas, em contrapartida, sua precisão é menor. Além disso, não é fácil desenhar à mão livre com o pantógrafo. Em algumas situações, porém, esse dispositivo mostra-se de bastante utilidade - por exemplo, quando as coordenadas de pontos isolados precisam ser lidas rapidamente pelo computador.

COMO FUNCIONA

O tablete gráfico emprega o princípio da digitalização de curvas, amplamente usado em informática, já que muitas aplicações computacionais consistem na transformação adequada de um fenômeno analógico para uma seqüência de números binários (digitais).

Um sinal analógico varia continuamente e pode assumir qualquer valor fracionário, dentro de certos limites mínimo e máximo. Um exemplo de medidor analógico é o indicador de velocidade de um automóvel. Mas, como sabemos, o computador só é capaz de processar sinais digitais, ou seja, representados por meio dos números binários 0





e 1. A digitalização é justamente o processo de transformação de um sinal analógico em um sinal digital que o computador possa "entender" e armazenar.

O tablete gráfico, ou mesa digitalizadora, transforma desenhos em números (as coordenadas dos pontinhos que constituem as linhas do desenho). O computador, por sua vez, volta a transformar os números em desenhos, exibindo-os na tela com o máximo de fidelidade ao original. Sem a tradução de uma figura em números, o computador não poderia "entender" o desenho.

O processo de digitalização consiste em dividir uma curva no maior número possível de segmentos iguais, ou uma área no maior número possível de quadradinhos de igual tamanho. Quanto maior o número de partes, maior o detalhamento do desenho a ser entrado no computador. Contornos de figuras ou retas inclinadas em ziguezague são típicos de desenhos de baixa resolução.

O número e o tamanho dos quadrados de divisão da imagem dependem do tipo do tablete gráfico, assim como do computador. Em sistemas profissionais de alta resolução, o tamanho de um pixel chega a um centésimo de milímetro, e os contornos das figuras produzidas têm uma aparência contínua (como os desenhos animados gerados por computador). Os tabletes gráficos para micros

não têm uma resolução tão alta, evidentemente, mas um décimo de milímetro já é suficiente para a produção de trabalhos de boa qualidade.

A área do tablete (bem como a do vídeo) é dividida em um quadriculado imaginário, cujo número de linhas e colunas varia de acordo com o computador empregado ou, ainda, com o grau de resolução gráfica (baixa, média e alta, nos micros das linhas Apple, MSX e TRS-Color) selecionado pelo progra-

ma ou pelo usuário.

É importante lembrar que a resolução máxima do tablete pode ser diferente da resolução gráfica da tela. Não tem sentido, por exemplo, utilizar um tablete com resolução de 100 000 pontos na área total, se a tela só representa 45 000 pontos. Estaremos desperdiçando recursos, a um certo preço, pois o computador não seria capaz de utilizar tanta informação gráfica. A situação contrária também ocorre — ou seja, pode-se utilizar um computador de alta resolução gráfica com um tablete de baixa resolução.

Muitos tabletes digitalizadores têm, no entanto, superfícies quadriculadas que permitem estabelecer uma correspondência com a representação na tela. As linhas e colunas podem ser numeradas, como se costuma fazer com a grade de referência de uma mapa.

Nesse tipo de grade, cada quadradinho tem duas coordenadas - o número da linha e o número da coluna - que correspondem, aproximadamente, às coordenadas X e Y do ponto do centro do quadradinho. Em um sistema onde o ponto de origem estivesse no canto inferior esquerdo do tablete, o quadradinho de número 10/23, por exemplo, estaria a uma distância de dez quadradinhos da esquerda, na horizontal, e a 23 quadradinhos de distância da borda inferior, na vertical. Isso significa, portanto, que um desenho - uma reta, por exemplo — pode ser convertido em uma série de números. Estes correspondem às coordenadas dos quadradinhos que a reta vai cruzar ao ser traçada sobre a superfície do tablete.

A GERAÇÃO DO SINAL

Existem diversas maneiras de produzir e enviar ao computador os pares de números correspondentes aos pontos da

superfície do tablete.

Alguns tipos de mesa digitalizadora requerem uma caneta ou um apontador especial e dependem do contato direto da ponta desse dispositivo contra uma parte ativa da superfície; já outros exigem simplesmente o posicionamento próximo à superfície.

Entre as técnicas mais comuns de digitalização estão incluídas a conversão AD direta, a digitalização por grade de contato e a digitalização por grade de proximidade.

A conversão AD direta é usada apenas pelos digitalizadores do tipo pantográfico ou de régua. O método mais simples é o do digitalizador de régua. Este tem dois braços articulados: um que se move na direção horizontal, e outro, na vertical. Potenciômetros são conectados a cada braço, por meio de engrenagens ou de polias. À medida que deslocamos os braços pela superfície, os potenciômetros giram, produzindo uma voltagem contínua proporcional à distância percorrida naquela direção, desde a origem. Desse modo, obtemos as coordenadas X e Y dos pontos.

O digitalizador pantográfico, por sua vez, possui dois braços, articulados em um "ombro" e um "cotovelo", cada um dispondo de um potenciômetro. As coordenadas X e Y, nesse caso, têm que ser calculadas por métodos trigonométricos, a partir dos ângulos de posicionamento de cada braço.

Um conversor AD, ou analógicodigital, é responsável pela conversão da voltagem gerada nos potenciômetros. O conversor AD utiliza um processo de comparação escalonada: uma voltagem de referência, gerada internamente no conversor AD, é aumentada passo a passo, em pequenos incrementos fixos. A cada passo, ela vai sendo comparada com o sinal de entrada. Quando, finalmente, as duas voltagens se igualam, o número de passos que foram necessários é enviado ao computador. A voltagem de referência é então zerada, e o processo recomeça para um novo ponto do sinal de entrada. A frequência de amostragem corresponde ao número de vezes que isso é feito por segundo.

O digitalizador pantográfico requer dois conversores AD, um para cada potenciômetro. A resolução do conversor (ou precisão) é dada pelo número máximo de "partes" (valor do incremento) em que uma voltagem de entrada pode ser dividida, e está relacionada ao número de bits do conversor. Assim, um conversor de oito bits, por exemplo, pode gerar apenas um número entre 0 e 255 — ou seja, a voltagem máxima é dividida em 256 pedacinhos.

A informação gerada por cada conversor é transferida diretamente para a memória do computador, através de alguma porta de entrada (serial ou paralela). Se a freqüência de amostragem for muito grande, será necessário utilizar uma quantidade muito grande de memória. Por isso, a maioria dos programas gráficos não armazena toda a informação de um desenho em detalhes, mas simplesmente vai convertendo as coordenadas em linhas na tela.

SENSORES DE SUPERFÍCIE

O funcionamento dos tabletes existentes para micros baseia-se, geralmente, em dois tipos distintos de mecanismo. Ambos dependem de sensores ocultos sob a superfície do tablete.


Os tipos sensíveis ao contato direto são formados por duas folhas de plástico. Uma delas contém fios paralelos, espaçados na direção horizontal; a outra, fios espaçados na direção vertical. Ao se encostar a ponta do estilete ou da caneta na superfície do tablete, o contato elétrico estabelecido entre os fios horizontais e verticais, naquele ponto, informa ao computador as coordenadas do mesmo. Pode-se reconhecer facilmente esse tipo de tablete, já que qualquer instrumento pontiagudo, ou mesmo o próprio dedo, é capaz de ativar o sistema.


As mesas digitalizadoras mais precisas, entretanto, utilizam o princípio da proximidade por indução eletromagnética. A malha de fios embutida sob a superfície recebe correntes elétricas em um sistema de varredura constante. Na ponta da caneta ou do cursor especial existe uma bobina detetora, que não precisa estar em contato direto com a superfície. Pode-se, assim, colocar sobre esta uma folha de papel com o desenho já feito e copiá-lo.

O SOFTWARE

Embora sejam muitas as diferenças dos tabletes digitalizadores quanto ao hardware, o que realmente conta, em termos da exploração dos recursos de cada um, é o software. Como este também é o responsável pela definição das características do desenho e pela facilidade com que ele pode ser executado, a maior preocupação do usuário deve ser a escolha do programa aplicativo. Para que não se cometam erros, convém sempre assistir a uma demonstração completa do sistema.

Evidentemente, o que o software é capaz de fazer depende muito do modelo do seu computador. Quanto mais rápido ele for, e quanto maior a sua memória, mais espaço existirá para a operação de um tablete sofisticado. Aplicações em alta resolução, assim como programas com recursos embutidos, exigem muita memória. É interessante, portan-





No menu de abertura, o KoalaPad mostra as opções disponíveis. A largura das "pinceladas" pode ser escolhida à vontade.

to, utilizar disquetes, que facilitam o armazenamento de telas e expandem a capacidade do sistema, pelo uso do disco como memória virtual.

O mesmo acontece com a capacidade gráfica do sistema. Um bom programa para tabletes gráficos explora até o limite máximo os recursos disponíveis

no microcomputador.

Muitos programas controlados apenas pelo teclado, como o publicado no artigo da página 414, são similares, em operação, ao software destinado aos tabletes. Porém, quanto à facilidade, rapidez, conveniência e flexibilidade, é enorme a diferença entre um sistema operado por teclado e o operado por um tablete. Um sistema controlado por teclado não permite, por exemplo, o desenho a mão livre.

COMO UTILIZAR UM TABLETE GRÁFICO

As combinações específicas entre computador/tablete variam bastante, pelas razões expostas anteriormente. Entretanto, todos os programas existentes foram projetados para trabalhar simulando o ato de desenhar ou pintar sobre uma folha de papel. É isto, mais do que qualquer outra coisa, que dá aos tabletes gráficos tanta vantagem em relação aos demais métodos de criação de imagens de alta resolução no microcomputador.

Em geral, um menu de abertura, como o existente para o KoalaPad, oferece ao usuário diversas opções quanto à técnica e tipo de desenho que se pretende executar. A escolha pode ser feita pelo teclado, ou, mais comumente, usando-se o próprio tablete gráfico como se fosse a paleta de um artista. A tela exi-

be potinhos de tinta, pincéis e outros materiais, que são selecionados com o cursor do tablete. Quando o cursor correspondente na tela estiver no lugar desejado, pressiona-se um botão ou tecla.

O desenho é executado na tela a mão livre, seja usando apenas a imaginação, seja seguindo um modelo feito sobre papel, que pode ser afixado ao tablete. Cabe ao programa receber os sinais gerados pelo tablete, interpretá-los e colocar instantaneamente a imagem traçada sobre a tela.

OS PROGRAMAS E SEUS RECURSOS

Algumas vezes, é difícil traçar uma reta, ou uma figura geométrica regular, a mão livre. Para isso, a maioria dos programas possui um menu de curvas e de figuras geométricas - como triângulos, retângulos, arcos, círculos, elipses, retas etc. - que podem ser escolhidas, posicionadas sobre a tela e traçadas automaticamente, no tamanho que se desejar.

Os programas também oferecem o recurso de apagar e corrigir partes do desenho, ou, nos sistemas mais sofisticados, de voltar atrás, desfazendo-se a última operação realizada. Se isso não for suficiente para a obtenção do resultado pretendido, pode-se ainda recorrer ao recurso de apagar toda a tela e começar

tudo de novo.

É possível mudar a cor usada nos tracos do desenho, assim como no preenchimento automático de áreas delimitadas (paint), a qualquer instante. Devese, inicialmente, delinear o desenho utilizando uma determinada cor. Em seguida, coloca-se o cursor gráfico no interior da área assim demarcada, e a seleção adequada é realizada. Se o espaço não estiver completamente fechado, a cor "escapa" para fora do mesmo, podendo tomar toda a tela. Por isso, convém sempre completar o desenho antes de começar a colori-lo.

Opções mais especializadas variam de programa para programa. Alguns possibilitam o tracado automático de imagens especulares (cópia invertida), ou a cópia de uma parte do desenho em outra posição. Esta operação é chamada de "carimbo", pois permite ao usuário criar, por exemplo, uma floresta inteira a partir do desenho de uma única árvore, ou, para maior variação, de sua cópia especular.

COMO GUARDAR UMA IMAGEM

Se você completou um desenho bonito e elaborado, certamente desejará armazená-lo permanentemente. Muitos softwares gráficos oferecem essa possibilidade por meio de um comando dentro, é claro, das limitações impostas pelo hardware que você tem à disposição. As figuras armazenadas podem ser recuperadas depois, com um comando de leitura, e os recursos do programa permitirão, ainda, que você as modifique. Se quiser, combine-as com outras figuras, que podem ser obtidas da biblioteca de ícones, fornecidos junto com o sistema ou criados por você.

Armazene o desenho por tempo indeterminado ou utilize-o em outro programa - num jogo, por exemplo.

Para obter uma cópia da sua "obra de arte", fotografe a tela usando um filme em cores, ou copie o desenho em um plotter ou impressora gráfica.





AVALANCHE: A ROTINA PRINCIPAL

TAREFAS DA ROTINA
PRINCIPAL
ORIGEM
ACERTOS INICIAIS
DANDO A PARTIDA

Já criamos uma página-título e uma página de instruções. Temos um tema musical e um cenário. Para completar o jogo, falta apenas uma rotina que controle as demais e dê vida a Willie.

Este é o sétimo artigo da série Avalanche e você deve estar pensando, com razão, que já é hora de colocar o programa em funcionamento.

Um jogo em linguagem de máquina, porém, precisa de uma rotina principal que chame as rotinas de instrução, de execução musical e de criação do cenário. Essa rotina deve ainda acertar os valores


das variáveis do jogo, tais como o placar, o número de vidas e o nível de dificuldade. Sua origem será o endereço a ser chamado quando quisermos rodar o programa.

Depois de pronto, o programa será executado automaticamente assim que for lido da fita cassete. Por enquanto, contudo, não há razão para isso. Além do mais, precisamos ter acesso aos códigos do programa para terminá-lo, o que seria absolutamente impossível se sua execução fosse automática.

A listagem apresentada a seguir corresponde à rotina principal que dá início à versão do nosso jogo para os microcomputadores Spectrum.

10 REM org 58576 20 REM obin call ti 30 REM 1d a,5 40 REM 1d (57343), a 50 REM 1d a,0 60 REM 1d (57344), a 70 REM 1d h1,0 80 REM (57337),hl 90 REM 1d (57339),h1 100 REM 1d (57341).hl 110 REM nlv 1d a,19 120 REM ld (msk+1),a 130 REM 140 REM org 58035 160 REM org 58281





A origem é o endereço que chamaremos por intermédio do comando RAN-DOM USR para que o programa seja executado. Não se esqueça de anotá-lo.

Os rótulos que fazem parte da listagem não são chamados por esta seção do jogo. Eles serão utilizados por rotinas futuras, quando nosso personagem tiver morrido e você quiser começar o jogo novamente.

ENDEREÇOS

O programa começa chamando a sub-rotina ti, que imprime os títulos e a página de instrução.

Vários parâmetros relativos à contagem de pontos são então estabelecidos. O escore propriamente dito é colocado nos endereços 57337 a 57342. O número de vidas fica em 57343 e o nível de dificuldade em 57344.

ACERTOS INICIAIS

Para que o jogador tenha direito a cinco vidas, o número 5 é colocado em 57343, com o auxílio do acumulador. Zero é colocado do mesmo modo em 57344, fazendo com que o nível de dificuldade inicial seja 0.

O escore inicial, zero, é acertado colocando-se 0 nos endereços 57337, 57338, 57339, 57340, 57341 e 57342, por meio do par de registros HL.

Em seguida, A recebe o valor 19, e a rotina musical **msk** é ajustada para executar as dezenove primeiras notas da melodia *Greensleeves*.

Esta é a rotina que dá início à versão do nosso jogo para o TRS-Color.

10 ORG 19426

20 GBIN JSR START

30 LDA #5

40 STA 18239

50 CLR 18238

60 LDX #18240

70 LDB #6

80 GBINI CLR ,X+ 90 DECB

100 BNE GBINI

110 RTS

120 START EQU 19000


A origem corresponde ao endereço a ser chamado por intermédio da instrução EXEC, quando quisermos iniciar a execução do programa. Não se esqueça de anotar esse número.

Os rótulos da listagem não são utilizados nesta parte da rotina. Eles serão chamados por outras seções do programa, que publicaremos mais tarde. Sua função é recomeçar o jogo, caso você queira prosseguir quando Willie for fatalmente vitimado.

DANDO A PARTIDA

Antes de mais nada, o programa chama a sub-rotina START, responsável pela impressão da página-título e da página de instruções, que abrem o jogo. Em seguida, são estabelecidos diversos valores iniciais que influem na contagem final de pontos.

O nível de dificuldade do jogo é armazenado no endereço de memória 18238. O número de vidas, por sua vez, fica em 18239. O escore propriamente dito é guardado em seis bytes, a partir do endereço 18240.



PRIMEIROS ACERTOS

O número inicial de vidas de Willie, 5, é colocado no acumulador e transferido para 18239. A instrução CLR limpa a posição de memória 18238, para zerar o nível de dificuldade.

O registro X recebe o endereço inicial dos bytes de escore e o contador B recebe o número 6 — número de bytes de escore. A instrução CLR,X + limpa o conteúdo da posição de memória apontada por X e soma uma unidade ao valor de X. DEC B diminui B em uma unidade. A instrução BNE retorna ao rótulo GBINI para apagar o próximo byte até que B seja zero. Esse pequeno laço limpa todas as posições de 18240 a 18245 — o que equivale a zerar todos os endereços que se referem ao escore, um depois do outro.

MY

Esta é a rotina principal que dá início ao jogo na versão do MSX.

10 org -11670 20 gin call -12288

40 1d a,5 50 1d (-5221),a 1d a, 0 70 1d (-5228),a 80 1d h1,0 1d (-5219),hl 90 100 1d (-5217),hl 1d (-5215),h1 110 120 hlv ld a, 19 130 1d (-12162),a 140 ret 150 end

call -12166

A origem dessa rotina é o endereço que você chamará por intermédio de dois comandos, **DEFUSR** e **USR(0)**, para começar a execução do jogo. Não se esqueça de anotar esse número.

Os rótulos que precedem as instruções não são chamados nesta parte do programa. Serão utilizados pelas rotinas que inicializam o jogo quando o pobre Willie tiver sido morto e você quiser jogar de novo.

DANDO A PARTIDA

Inicialmente a rotina chama as sub-rotinas -12228 e -12166. Enquanto a primeira imprime o título e a página de instruções, à segunda cabe executar a música *Greensleeves*.

Os vários parâmetros da contagem de pontos são, então, inicializados. O escore propriamente dito é colocado nos endereços -5219 até -5214. O número de vidas fica em -5221 e o nível de dificuldade, em -5228.

ACERTOS INICIAIS

O número 5 é colocado em -5221, por meio do acumulador, para que o jogador inicie a partida dispondo de cinco vidas. Do mesmo modo, 0 é colocado em -5228, para que o nível de dificuldade inicial seja igual a 1.

Os endereços -5219, -5218, -5217, -5216, -5215 e -5214, por sua vez, são preenchidos com o valor 0, por intermédio do par de registros HL, zerando o escore inicial.

Em seguida, a rotina responsável pela música — colocada no endereço -12166 — é ajustada para executar exclusivamente as dezenove primeiras notas da melodia *Greensleeves*.

ROTINA EM CÓDIGO DE MÁQUINA (1)

Programas sofisticados e rápidos exigem a combinação de código de máquina e BASIC. Aprenda aqui uma série de trugues para tornar mais eficaz a interação entre ambos.

TITIM

As mais modernas versões do interpretador BASIC desenvolvido pela empresa norte-americana Microsoft foram implementadas nos microcomputadores das linhas TRS-80, TRS-Color, MSX e IBM-PC. Tanto elas quanto o MBASIC (usado em qualquer micro que tenha o sistema operacional compatível com o CP/M) possuem diversos recursos para dar acesso direto às posições absolutas de memória do computador, bem como à execução de programas em código de máquina a partir de um programa em

Já estudamos os principais elementos do BASIC para efetuar essas funções: o PEEK e o POKE. Porém, para uma interação mais eficaz entre programas em linguagem de máquina e programas em BASIC, outros comandos são necessários. Destacam-se, entre eles, o DE-FUSR, o USR e o VARPTR.

Em artigos anteriores, vimos diversos exemplos de como executar um programa em linguagem de máquina a partir de um programa em BASIC. O método mais comum consiste em armazenar o programa em código de máquina em uma parte não usada da memória RAM (ou seja, em uma parte não sujeita a ser invadida pelo programa BASIC ou por sua área de variáveis), e executá-lo por meio de um comando USR colocado em um ponto qualquer do programa em BASIC. O comando DE-FUSR, ou equivalente, é usado para indicar a locação inicial do programa em linguagem de máquina.

Esse método, entretanto, apresenta

alguns problemas:

 O programa em código de máquina precisa ser montado à parte e armazenado em fita ou disco, para, então, ser carregado na memória.

 É necessário reservar uma parte protegida da memória para armazenar o programa, o que pode ser inconveniente em muitos tipos de aplicação.

A FUNÇÃO VARPTR

Examinaremos, neste artigo, uma técnica alternativa, que consiste na utilização da função VARPTR para armazenar programas em linguagem de máquina dentro do próprio programa em BASIC. Essa técnica proporciona poderosos recursos de programação para os usuários das linhas TRS-80, TRS-Color e MSX (os micros das linhas Sinclair e Apple dispõem do comando CALL, equivalente ao USR, mas não têm a funcão VARPTR). Veremos agui como empregar a função VARPTR em micros da linha TRS-80; em artigos futuros trataremos do TRS-Color e do MSX.

O "truque" é muito simples: em vez de armazenarmos um programa em código de máquina numa parte reservada de memória, nós o "enxertamos" dentro do programa em BASIC que o utilizará. Assim, quando o programa em BASIC for carregado da fita ou disco, para ser executado, trará junto, automaticamente, o programa ou programas em linguagem de máquina. Esse método permite a definição e armazenamento do número que quisermos de rotinas em linguagem de máquina, cada qual bem identificada dentro do programa em BASIC.

Mas onde armazenar código de máquina dentro de um programa em BA-SIC? Existem diversas técnicas disponíveis. As mais flexíveis, entretanto, usam o seguinte recurso: uma constante alfanumérica (por exemplo, PG\$) é definida dentro do programa, com um comprimento correspondente ao número de bytes do programa em código de máquina. Suponhamos, por exemplo, que a rotina em código de máquina terá doze bytes de extensão. Definimos, então:

20 PG\$="

Observe que foram colocados doze espaços em branco entre as aspas da linha 20. No lugar desses espaços, porém, poderiam introduzir quaisquer caracteres, iguais ou diferentes. O que vale é o número correto de caracteres. Muitos programadores preferem usar uma sequência numérica para assegurar que o número de bytes seja correto:

20 PG\$="123456789012"

Feito isso, carregamos os bytes disponíveis (que estão automaticamente fixos e reservados na área de memória de programa) na variável PG\$, com os códigos decimais, binários, octais, ou hexadecimais correspondentes ao programa em código de máquina.

Um pequeno programa, contendo um laço FOR...NEXT, pode se encarregar dessa tarefa. Ele lerá os códigos, armazenados em linhas DATA, e os colocará nas locações absolutas de memória, correspondentes à variável PGS, usando comandos POKE.

A operação só precisa ser feita uma vez. Depois, o programa de carregamen-

to pode ser apagado.

O processo é simples, mas há um detalhe técnico a ser resolvido: a localização das posições da memória onde PG\$ está armazenada. Teoricamente, podemos fazer esse cálculo para qualquer programa, desde que saibamos a locacão absoluta da memória onde ele começa (geralmente fixa para cada tipo de computador), e quantos bytes gasta cada linha do programa até chegarmos à linha em que PG\$ é definida.

Na prática, porém, tal cálculo é difícil e demorado, podendo tornar-se realmente trabalhoso se o programa ainda estiver em desenvolvimento. Nesse caso, cada alteração no programa, feita acima da linha onde a variável PG\$ é definida, altera a sua locação na memória.

ONDE ESTÃO AS VARIÁVEIS?

Felizmente, é possível encarregar o próprio programa de calcular automaticamente a localização de PG\$ na memória. Para isso, devemos usar a função VARPTR, cujo nome deriva da expressão inglesa VARiable PoinTeR, ou apontador de variável.

Para entender como essa função trabalha, precisamos saber como o computador armazena cadeias alfanuméricas na memória. Como vimos no artigo da página 947, seu programa pode ter acesso direto a toda essa informação por

meio da função VARPTR.

Recapitulando: toda vez que uma variável alfanumérica é definida, o interpretador BASIC cria três bytes apontadores, que contêm o comprimento da cadeia alfanumérica e o endereço absoluto de onde ela se inicia. Por exemplo, para uma variável A\$:

O USO DE ROTINAS E	M
CÓDIGO DE MÁQUIN	A
DENTRO DE PROGRAMAS BAS	C

OS COMANDOS USR E DEFUSR

COMO ARMAZENAR ROTINAS

USR EM UM PROGRAMA DIFERENCAS ENTRE O BASIC PARA CASSETE E PARA DISCO UM PROGRAMA PARA PREENCHER A TELA

VARPTR(A\$) = locação do apontador de A\$ PEEK(VARPTR(A\$)) = comprimento de A\$ PEEK(VARPTR(A\$) + 1) = byte menos

significativo do endereco de A\$

PEEK(VARPTR(A\$) + 2) = byte maissignificativo

do endereco de A\$

UM PROGRAMA COMPLETO

Sabendo como determinar o endereco inicial de uma variável string na memória, fica fácil escrever um programa para carregar código de máquina na mesma. Vejamos, por meio de um exemplo, como isso funciona.

A rotina em linguagem de máquina, apresentada a seguir, preenche toda a tela com um caractere qualquer, previamente colocado na primeira posição da tela (por exemplo, se colocarmos * na posição 0 da tela, uma chamada à rotina preencherá a tela com asteriscos quase que instantaneamente).

10 ORG OBFFOH :ORIGEM 20 LD HL,15360 ;HL APONTA P/0 30 LD DE,15361 ; DE APONTA P/1 40 LD BC, 1023 ; POR 1023 VEZES REPETE 50 LDIR 60 RET ; VOLTA AO BASIC 70 END

Quando traduzido por um Assembler, esse curto programa daria doze bytes em hexadecimal:

Linha 20: 21 00 Linha 30: 11 01 3C Linha 40: 01 FF 03 Linha50: ED BO Linha 60: C9

que, em decimal, correspondem a:

33,0,60,17,1,60,1,255,3,237,176 ,201

Vamos escrever agora nosso programa principal — ou seja, o programa em linguagem BASIC que utiliza a rotina em código de máquina.

Não rode o programa ainda, pois o código de máquina não foi carregado:

10 CLS:PRINT"PROGRAMA DE TESTE 20 PGS=" 30 D=PEEK(VARPTR(PG\$)+1) + 256 * PEEK (VARPTR (PG\$)+2) 40 DEFUSRO=D 80 PRINT: INPUT "CARACTERE "; CS 90 CLS:PRINT C\$ ·100 X=USR0(0) 110 FOR I=1 TO 1000:NEXT I 120 GOTO 10

O programa funciona da seguinte maneira: a linha 20 define um string fixo, PG\$, na memória de programa, com o comprimento de doze bytes.

As linhas 30 e 40 localizam o endereco da variável PG\$ e o definem como início de uma rotina de máquina.

O comando usado para isso denomina-se DEFUSR, que é uma abreviatura da expressão DEFine USeR function. Seu objetivo é informar ao programa principal o endereço absoluto inicial da rotina. Nos microcomputadores da linha TRS-80 com BASIC para disco, podem-se definir até dez rotinas de usuário simultaneamente, por meio dos comandos DEFUSRO a DEFUSRO, que corresponderão às chamadas USRO a USR9.

Para os microcomputadores da linha TRS-80 com BASIC para cassete, podese definir apenas uma rotina USR. Nesse caso, não se pode contar com o comando DEFUSR para informar o seu endereço de partida. Temos, assim, que dar dois POKE em um apontador específico da memória de trabalho do computador. Eles correspondem aos bytes de endereço 16526 (para o byte menos significativo) e 16527 (para o byte mais significativo). Esse processo torna possível copiar diretamente os bytes obtidos pela função VARPTR. Para computadores com BASIC para cassete, portanto, devemos substituir as seguintes linhas no programa anterior:

30 POKE 16526, PEEK (VARPTR (PG\$)+1) 40 POKE 15527, PEEK (VARPTR (PG\$)+2)

Como a variável PG\$ está fixa dentro do programa, a definição com DE-FUSR ou com POKE só precisa ser realizada uma vez.

A linha 80 pede ao usuário que entre pelo teclado o caractere com que deseja preencher a tela. A linha 90 limpa a mesma e coloca o caractere indicado na primeira posição.

Finalmente, a linha 100 executa a rotina, por meio da função fictícia USR (da expressão, em inglês, USeR function). Como não se trata de um comando, USR pode ser colocada dentro de uma expressão matemática válida. No exemplo, não precisamos passar nenhum argumento para a rotina de máquina (o que seria feito por meio do valor entre parênteses), nem obter um valor de retorno (o que seria feito através do próprio valor da função USR). Como vimos anteriormente, nos microcomputadores com BASIC para disco, cada DEFUSRn (onde n é um número inteiro entre 0 e 9) corresponde à rotina USRn.

Como os computadores com linguagem BASIC para cassete aceitam apenas uma rotina de usuário, devemos substituir a linha 100 por:

100 X=USR(0)

PROGRAMA DE CARREGAMENTO

Antes de usar ou gravar o programa principal, é necessário carregar o programa de código de máquina na variável PG\$. Para fazê-lo, anexe ao programa anterior as seguintes linhas:

50 FOR I%=D TO D+12:READ N% : POKE I%, N% : NEXT I% 60 DATA 33, 0, 60, 17, 1, 60, 1, 255, 3, 237, 176, 201

O programa pode ser apagado com:

DELETE 50-70

Você notará que, ao listar o programa principal, a linha 30 não estará mais vazia: ela conterá códigos gráficos e até mesmo comandos em linguagem BA-SIC, dependendo da linha do computador que você estiver usando.

Você pode agora gravar e executar o programa quantas vezes quiser, sem ter que carregar separadamente o programa em linguagem de máquina. E, é claro, até dez variáveis alfanuméricas diferentes poderão ser usadas no mesmo programa. Elas definirão rotinas de máquina separadas, que serão chamadas de USR0, USR1, USR2 etc.

O jogo está completo. Armado com suas flechas, Freddy observa os balões que começam a subir. Precisará de muito sangue frio para estourá-los e impedir que a aranha venha em sua direção.

Já digitamos as rotinas encarregadas de inicializar o jogo e de fazer a montagem dos gráficos.

Vamos agora completar o programa, adicionando as rotinas de animação.

O LACO PRINCIPAL

10 CLEAR 65287

20 GOSUB 1000 GOSUB 3000

IF ax<>29 THEN GOSUB 300

70 GOSUB 400

90 GOSUB 500

100 GOSUB 200: IF dead=0 THEN GOTO 50

10 CLS 3: PRINT @266, "INICIALIZ ANDO"; :SCREEN 0,1

20 GOSUB 1000

25 GOSUB 1600

30 GOSUB 3000

50 IF AX<>29 THEN GOSUB 300

70 GOSUB 400

90 GOSUB 500

100 GOSUB 210: IF DD=0 THEN 50

10 CLS: COLOR 1,14,14

15 OPEN "GRP:" FOR OUTPUT AS #1

20' GOSUB 1000

30 GOSUB 3000

50 IF AX<>29 THEN GOSUB 300

GOSUB 400

90 GOSUB 500

100 GOSUB 210:IF DD=0 THEN 50

10 TEXT : HOME : PRINT "UM MOM ENTO ...

15 HIMEM: 18817 GOSUB 1000 20

30 GOSUB 3000

IF AX < > 28 THEN GOSUB 3 50

00

70 GOSUB 400

90 GOSUB 500

GOSUB 210: IF DD = 0 THEN 100 50

Esse programa, o principal do jogo, foi estruturado de modo a chamar apenas as sub-rotinas necessárias. Primeiramente, ele define a tela e reserva espaço na parte superior da memória (Apple, TK-2000 e Spectrum). As subrotinas chamadas nas linhas 20 a 30 (listadas no artigo anterior) têm a função de definir os blocos gráficos e inicializar o valor do recorde.

O laço principal do programa vai da linha 50 à linha 100, e se repete enquanto Freddy estiver vivo (variável dead ou DD maior do que zero). Esse laço é responsável pelo movimento da flecha, da aranha, de Freddy e dos balões. Cada rotina chamada atualiza as variáveis

dentro do laço.

HORA DO "ALMOCO"




105 LET s(xinc)=1

110 FOR x=s(xpos) TO 29: GOSUB

500: NEXT x

120 LET s(yinc)=1: LET s(xinc)









0

105 S(XI) = 1110 FOR X = S(XP) TO 29: GOSUB 500: NEXT X 120 S(YI) = 1:S(XI) = 0FOR Y = S(YP) TO 19 125 HCOLOR= 0: FOR X = 16 TO 2 130 4: HPLOT 230,Y * 8 + X TO 260,Y * 8 + X: NEXT : HCOLOR= 3 140 GOSUB 500 150 NEXT Y FOR SL = 1 TO 5: PRINT CH RS (7):: NEXT : TEXT : HOME : P RINT "VOCE ESTA MORTO!": VTAB 1 5: PRINT "QUER RECOMECAR? (S/N) 170 GET AS 180 IF AS = "S" THEN HOME : G OTO 30 190 HOME : END

Após a remoção de todas as portas da gaiola da aranha, a variável dead (ou DD, nos outros microcomputadores) assume o valor 1 e as linhas 105 a 180 são executadas (190 no Apple e no TK-2000).

A aranha move-se horizontalmente até chegar logo acima de Freddy. Em seguida, realiza um movimento vertical, alcançando nosso infeliz personagem, que é, então, devorado. Quando isso ocorre, o jogador tem a opção de jogar mais uma vez (linhas 160 a 180). No programa do Spectrum, deve-se colocar o valor 60 na posição 23607 para que todo o conjunto de caracteres seja usado novamente.

210 LET b(count)=b(count)-1: IF b(count)<>0 THEN GOTO 280 220 LET b(count) = b(maxcount): PRINT AT b(ypos) +1,b(xpos);" ';: LET b(ypos)=b(ypos)-1: IF b (ypos) = 4 THEN GOSUB 600: POKE 23607,60: PRINT AT 1,10+(3-props) *9; ""; AT 2,10+(3-props)*9;" ": POKE 23607,252: LET props=props-1 225 IF props=0 THEN LET dead= 230 IF ((ay<>b(ypos) AND ay<>b (ypos)+1) OR (ax<b(xpos)-1) OR ax>b(xpos)+1)) THEN GOTO 250 240 LET score=score+b(points): GOSUB 600: IF score>hiscore THEN LET hiscore=score: POKE 23607,60: PRINT AT 0,23; INK 0 : PAPER 6; hiscore: POKE 23607, 252 245 GOTO 380 250 GOSUB 4300 280 RETURN

SOBEM OS BALÕES

210 B(CT)=B(CT)-1:IF B(CT)<>0 T **HEN 280** 220 B(CT)=B(MC) 221 B(YP) = B(YP) - 1: IF B(YP) = 4 T HEN X2=B(XP) *8: Y2=B(YP) *8+8: PUT (X2, Y2) - (X2+15, Y2+15), SP, PSET: G OSUB 600:X2=(10+(3-PP)*9)*8:PUT (X2.8) - (X2+7,15), S1, PSET: PUT (X 2,16)-(X2+7,23),S1,PSET:PP=PP-1 225 IF PP=0 THEN DD=1 230 IF ((AY<>B(YP) AND AY<>B(YP)+1) OR (AX<B(XP)-1 OR AX>B(XP) +1)) THEN 250 240 SC=SC+B(PO):X2=B(XP)*8:Y2=(B(YP)+1)*8:PUT(X2,Y2)-(X2+15,Y2)

+15), SP, PSET: GOSUB 600: IF SC>HS

THEN HS=SC:GOSUB 1700

210 B(CT)=B(CT)-1:IF B(CT)<>0 T 222 B(YP)=B(YP)-1:IF B(YP)=4 TH EN GOSUB 600:LINE ((10+((3-PP)* 9))*8,7)-((10+((3-PP)*9))*8+7,2 4),14,BF:PP=PP-1 225 IF PP=0 THEN DD=1 230 IF ((AY<>B(YP) AND AY<>B(YP)+1) OR (AX < B(XP) - 1 OR AX > B(XP)+1)) THEN 250 240 SC=SC+B(PO):GOSUB 600:IF SC >HS THEN HS=SC:GOSUB 1700 245 GOTO 400 250 GOSUB 4300 280 RETURN

(6)

210 B(CT) = B(CT) - 1: IF B(CT)> 0 THEN 280 220 B(CT) = B(MC)222 B(YP) = B(YP) - 1: IF B(YP)= 4 THEN X2 = B(XP) * 8:Y2 = B (YP) * 8 + 8: HCOLOR= 0: DRAW B A AT X2, Y2: GOSUB 600: HCOLOR= 0: FOR X = 0 TO 6: HPLOT X + (4)- PP) * 77,4 TO X + (4 - PP) * 75,22: NEXT :PP = PP - 1 225 IF PP = 0 THEN DD = 1 230 IF ((AY < > B(YP) AND AY > B(YP) + 1) OR (AX < B(XP) - 1 OR AX > B(XP) + 1)) THEN 25 240 SC = SC + B(PO) : X2 = B(XP)*8:Y2 = (B(YP) + 1) *8: HCOLOR= 0: DRAW BA AT X2, Y2: HCOLOR= 3: GOSUB 600: IF SC > HS THEN HS = SC: GOSUB 1700 245 GOTO 400 250 GOSUB 4300 280 RETURN

Os elementos mais importantes da matriz do balão são b (count) e b (maxcount), para o Spectrum, e B (CT) e B (MC), para as outras linhas. Cada vez que a rotina é acionada, a linha 210 decrementa b (count) ou B (CT), quando ela atinge 0, o balão se move. Em segui-



da, a linha 220 copia o número de b (maxcount) para b (count) — ou B (MC) para B (CT), nos demais computadores. A velocidade do balão é determinada pelo valor de b (maxcount) — ou B (MC). A linha 220 verifica se o balão foi atingido ou se chegou ao topo da tela.

Se o balão foi atingido, o placar é incrementado; se ele chegou ao topo, uma porta é removida. Quando todas as portas forem removidas, a variável **dead** (ou **DD**) assume o valor 1.

O ESTOURO DO BALÃO



300 PRINT AT ay,ax;" ": LET ax=ax-1: IF ax<0 THEN LET ax=29: PRINT AT my+1,29;"e": LET ay=my+1: RETURN
310 IF ((ay=b(ypos) OR ay=b(ypos)+1) AND (ax=b(xpos) OR ax=b(xpos)+1) THEN LET score=score+b(points): GOSUB 600: IF score>hiscore THEN LET hiscore=score: POKE 23607,60: PRINT AT 0,23; INK 0; PAPER 6;hiscore: POKE 23607,252
330 IF ax<>29 THEN GOSUB 4100
340 RETURN

300 PUT(AX*8,AY*8) - (AX*8+15,AY* 8+7),S2,PSET:AX=AX-1:IF AX<0 TH EN AX=29:PUT(232,(MY+1)*8) - (239,(MY+1)*8+7),E,PSET:AY=MY+1:RET

310 IF ((AY=B(YP) OR AY=B(YP)+1)
) AND (AX=B(XP) OR AX=B(XP)+1))
THEN SC=SC+B(PO):X2=B(XP)*8:Y2
=B(YP)*8+8:PUT(X2,Y2)-(X2+15,Y2+15),SP,PSET:GOSUB 600:IF SC>HS
THEN HS=SC:GOSUB 1700

330 IF AX<>29 THEN GOSUB 4110 340 RETURN



300 AX=AX-1:IF AX<0 THEN AX=29: PUT SPRITE 3,(232,(MY)*8),4,FL: AY=MY:RETURN 310 IF ((AY=B(YP) OR AY=B(YP)+1)) AND (AX=B(XP) OR AX=B(XP)+1)) THEN SC=SC+B(PO):GOSUB 600:IF SC>HS THEN HS=SC:GOSUB 1700 330 IF AX<>29 THEN GOSUB 4110 340 RETURN



340 RETURN

300 HCOLOR= 0: DRAW FL AT AX *
8,AY * 8: HCOLOR= 3:AX = AX 1: IF AX < 0 THEN AX = 28: DRAW
FL AT AX * 8, (MY + 1) * 8:AY =
MY + 1: RETURN
310 IF ((AY = B(XP) OR AY = B(YP) + 1) AND (AX = B(XP) OR AX = B(XP) + 1)) THEN SC = SC + B(YP) + 1) THEN SC = SC + B(YP) + 1) THEN SC = SC + B(YP) *
8: HCOLOR= 0: DRAW BA AT X2,Y2 + HCOLOR= 3: GOSUB 600: IF SC >
HS THEN HS = SC: GOSUB 1700
330 IF AX < > 28 THEN GOSUB
4110

Esta e a rotina que anima a flecha. Ela apaga a imagem anterior e coloca a nova na posição seguinte, determinada



445 PRINT AT my, 30; INK 6; "kl" : LET my=my+1: PRINT AT ay, 29; ": IF ax=29 THEN LET ay=ay+ 1 446 GOTO 470 450 IF my=5 THEN RETURN 460 PRINT AT my+2,30; INK 6;" kl": LET my=my-1: PRINT AT ay, 29; " ": IF ax=29 THEN LET ay= ay-1 470 GOSUB 4000: RETURN

400 IF PEEK (337) = 255 THEN RETUR 410 IF PEEK (341) = 247 THEN 450 420 IF PEEK (342) = 247 THEN 440 430 IF PEEK (345) <> 247 THEN RETU RN 432 IF AX<>29 THEN RETURN 434 AX=28:PUT(232,AY*8)-(239,AY *8+7),S1,PSET:RETURN 440 IF MY=19 THEN RETURN 445 PUT(240, MY*8) - (255, MY*8+7), KL, PSET: MY=MY+1: PUT(232, AY*8)-(239, AY*8+7), S1, PSET: IF AX=29 TH EN AY=AY+1 446 GOTO 470 450 IF MY=5 THEN RETURN 460 PUT (240, MY*8+16) - (255, MY*8+ 23), KL, PSET: MY=MY-1: PUT (232, AY* 8)-(239,AY*8+7),S1,PSET:IF AX=2 9 THEN AY=AY-1 470 GOSUB 4000: RETURN

400 AS=INKEYS

410 IF As=CHR\$ (30) THEN 450 420 IF AS=CHR\$(31) THEN 440 430 IF A\$<>CHR\$(32) THEN RETURN 432 IF AX<>29 THEN RETURN 434 AX=28:RETURN 440 IF MY=21 THEN RETURN 445 MY=MY+1:IF AX=29 THEN AY=AY +1 446 GOTO 470 450 IF MY=5 THEN RETURN 460 MY=MY-1:IF AX=29 THEN AY=AY -1 470 GOSUB 4000: RETURN

(0)

-16368.0: FOR X = 1POKE TO 10: IF PEEK (- 16384) > 1 27 THEN X = 10: NEXT : PK = PEE K (- 16384): GOTO 410 405 POKE - 16368,0: NEXT : RE TURN IF PK = 218 THEN 440 410 420 IF PK = 193 THEN 450 430 IF PK < > 160 THEN RETUR N 432 IF AX < > 28 THEN RETURN 434 AX = 27: HCOLOR= 0: DRAW FL AT 224, AY * 8: HCOLOR= 3: RETU RN 440 IF MY = 19 THEN RETURN HCOLOR= 0: DRAW FD AT 240, 445 MY * 8:MY = MY + 1: IF AX = 28

THEN DRAW FL AT AX * 8, AY * 8: AY = AY + 1446 HCOLOR= 3: DRAW FD AT 240. MY * 8 448 GOTO 470 450 IF MY = 5 THEN RETURN 460 HCOLOR= 0: DRAW FD AT 240, MY * 8:MY = MY - 1: IF AX = 28DRAW FL AT AX * 8, AY * 8: THEN AY = AY - 1465 DRAW FD AT 240, MY * 8 HCOLOR= 3: GOSUB 4000: RET 470 URN

Em todos os programas, as linhas 400 a 420 lêem o teclado, enquanto as linhas 430 e 440 verificam se a barra de espaços foi pressionada e se Freddy está com a flecha.

Enquanto nosso personagem se movimenta para cima ou para baixo na escada, os caracteres desta têm que ser repostos (ou a escada acabará desaparecendo). Se AX = 29 (28, na versão para o Apple e o TK-2000), a flecha também deve ser movimentada.

Para que o programa funcione adequadamente no TK-2000, os usuários precisarão adaptar o trecho que vai da linha 400 até a linha 405. Consulte o artigo de Programação BASIC que trata da substituição da função INKEY\$ nesse microcomputador e faça, então, as alterações que forem necessárias.

AS PERNAS DA ARANHA



500 LET temp=s(xpos)+s(xinc) 510 IF temp<1 OR temp>8+(3-pro ps)*9 THEN LET s(xinc)=-s(xin c): GOTO 500 520 POKE 23607,60: PRINT AT s(ypos),s(xpos);" ";AT s(ypos)+ 1,s(xpos);" ": POKE 23607,252 530 LET s(ypos) = s(ypos) + s(yinc): LET s(xpos) = temp: LET s(pic ture) = 1-s(picture): GOSUB 4200 540 RETURN

500 TE=S(XP)+S(XI) 510 IF TE<1 OR TE>8+(3-PP)*9 TH EN S(XI) =-S(XI):GOTO 500 520 X2=S(XP) *8:Y2=S(YP) *8:PUT(X 2, Y2) - (X2+15, Y2+15), SP, PSET 530 S(YP)=S(YP)+S(YI):S(XP)=TE: S(PI)=1-S(PI):GOSUB 4200 540 RETURN

500 TE=S(XP)+S(XI) 510 IF TE<1 OR TE>8+(3-PP)*9 TH EN S(XI) = -S(XI) : GOTO 500530 S(YP)=S(YP)+S(YI):S(XP)=TE: S(PI) = 1 - S(PI) : GOSUB 4200540 RETURN



500 TE = S(XP) + S(XI)510 IF TE < 1 OR TE > 8 + (3 -PP) * 9 THEN S(XI) =- S(XI): GOTO 500 520 X2 = S(XP) * 8:Y2 = S(YP) *8: HCOLOR= 0: DRAW S(PI) + 1 A T X2, Y2: HCOLOR= 3 530 S(YP) = S(YP) + S(YI) : S(XP)= TE:S(PI) = 1 - S(PI): GOSUB 4200 RETURN 540

A última rotina de animação trata da aranha marciana. Para tornar o jogo mais emocionante, ela não fica parada esperando por seu "almoço". Ao contrário, movimenta-se impacientemente entre a parede e as portas. Desenhamos, por isso, duas figuras para a aranha. O número da figura corrente, manipulado pela linha 530, é guardado em s (picture), no programa do Spectrum, e em S (PI), no dos demais micros.

As linhas 500 e 510 têm a função de impedir que a aranha escape de sua gaiola antes que todas as portas tenham sido removidas.

ERA UMA VEZ UM BALÃO



600 PRINT AT b(ypos),b(xpos); BRIGHT 1; INK b(colour); "gh"; AT b(ypos)+1,b(xpos);"ij" 610 POKE 23607,60 620 PRINT AT 0,14; INK 0; PAPER 6:score 630 SOUND .5,-20 635 LET b1=b1-1: PRINT AT 0,7; INK 0; PAPER 6; bl;: IF bl=9 THEN PRINT INK 0; PAPER 6;" 637 IF b1=0 THEN LET b1=15+5* level: LET level=level+1: LET props=props-1: PRINT INK 0; PAPER 6; AT 0,7; b1; AT 0,2; level GOSUB 6000 640 PRINT AT b(ypos),b(xpos);" "; AT b(ypos)+1,b(xpos);" 650 PRINT AT ay, ax;" ": LET a x=29: LET ay=my+1660 POKE 23607,252: GOSUB 4000 : GOSUB 5000: RETURN



600 X2=B(XP) *8:Y2=B(YP) *8:PUT (X2, Y2) - (X2+15, Y2+15), GJ, PSET 620 COLOR 0:LINE(114,2)-(150,7) , PSET, BF: NU=SC: DRAW"C1; BM114, 2" :GOSUB 1650 630 PLAY"V31;T200;02;BAGFEDC;01 :BAGFEDC" 635 BL=BL-1:COLORO:LINE(58,2)-(68,7), PSET, BF: DRAW"BM58,2; S2; C1 ":NU=BL:GOSUB 1650 637 IF BL=0 THEN PP=3:LU=LU+1:B 979 L=15+5*LV:COLORO:LINE(14,2)-(24,7), PSET,BF:LINE(58,2)-(68,7), PSET,BF:NU=LV:DRAW"BM14,2;C1":GOSUB 1650:GOSUB 6000:NU=BL:DRAW"BM58,2;C1":GOSUB 1650
640 X2=B(XP)*8:Y2=B(YP)*8:PUT(X2,Y2)-(X2+15,Y2+15),SP,PSET650 PUT(AX*8,AY*8)-(AX*8+15,AY*8+7),S2,PSET:AX=29:AY=MY+1660 GOSUB 4000:GOSUB 5000:RETUR

124

600 X2=B(XP)*8:Y2=B(YP)*8:PUT S PRITE 4,(X2,Y2),9,BE 630 BL=BL-1 640 IF BL=0 THEN PP=3:LV=LV+1:B L=15+5*LV 650 GOSUB 1700 660 PUT SPRITE 3,(AX*8,AY*8),4, FL:AX=29:AY=MY 670 GOSUB 4000:GOSUB 5000:RETUR


600 HCOLOR= 3:X2 = B(XP) * 8:Y 2 = B(YP) * 8: DRAW BE AT X2,Y2

610 BL = BL - 1 620 IF BL = 0 THEN PP = 3:LV = LV + 1:BL = 15 + 5 * LV 630 GOSUB 1700 640 HCOLOR= 0:X2 = B(XP) * 8:Y 2 = B(YP) * 8: DRAW BE AT X2,Y2

650 DRAW FL AT AX * 8,AY * 8:A X = 28:AY = MY + 1: HCOLOR= 3 660 GOSUB 4000: GOSUB 5000: RE TURN

Essa rotina promove o estouro do balão quando ele é atingido pela flecha. Ela é muito simples: apenas coloca na tela a imagem do balão estourado, apagando-a em seguida.

Depois de cada estouro, atualiza-se o número de balões restantes e, se for necessário, também o nível de dificuldade. A flecha deve voltar, então, à posição de Freddy, para que ele possa estourar o próximo balão.



LINHA FABRICANTE	MODELO	j FA	BRICANTE	MODELO	PAÍS	LINHA
Apple II + Appletronica	Thor 2010	a Ap	pletronica	Thor 2010	Brasil	Apple II +
Apple II+ CCE	MC-4000 Exato	R Ap	ply	Apply 300	Brasil	3 Sinclair ZX-81
Apple II+ CPA	Absolutus	≅ √ cc	E	MC-4000 Exato	Brasil	Apple II +
Apple II+ CPA	Polaris	€ CP	Α	Absolutus	Brasil	Apple II +
Apple II+ Digitus	DGT-AP	E CP	A	Polaris	Brasil	Apple II +
Apple II + Dismac	D-8100	₹ Co	dimex	CS-6508	Brasil _	TRS-Color
Apple II + ENIAC	ENIACII	👼 Dig	gitus	DGT-100	Brasil	TRS-80 Mod.III
Apple II + Franklin	Franklin	🧱 Dig	gitus	DGT-1000	Brasil	TRS-80 Mod.III
Apple II+ Houston	Houston AP	B Dig	gitus	DGT-AP	Brasil	Apple II+
Apple II + Magnex	DMII		smac	D-8000	Brasil	TRS-80 Mod. I
Apple II + Maxitronica	MX-2001	8 Dis	smac	D-8001/2	Brasil	TRS-80 Mod. I
Apple II+ Maxitronica	MX-48	R Dis	smac	D-8100	Brasil	Apple II +
Apple II+ Maxitronica	MX-64	👸 Dy	nacom	MX-1600	Brasil	TRS-Color
Apple II + Maxitronica	Maxitronic I	EN	IIAC	ENIACII	Brasil	Apple II+
Apple II+ Microcraft	Craf II Plus	🥞 En	gebras	AS-1000	Brasil	Sinclair ZX-81
Apple II + Milmar	Apple II Plus	Fil	cres	NEZ-8000	Brasil	Sinclair ZX-81
Apple II+ Milmar	Apple Master	Pra	anklin	Franklin	USA	Apple II+
Apple II+ Milmar	Apple Senior	Gr	adiente	Expert GPC1	Brasil	MSX
Apple II + Omega	MC-400	Ho	uston	Houston AP	Brasil	Apple II+
Apple II+ Polymax	Maxxi	Ke Ke	mitron	Naja 800	Brasil	TRS-80 Mod.III
Apple II+ Polymax	Poly Plus	l LN	IW	LNW-80	USA	TRS-80 Mod. I
Apple II+ Spectrum	Microengenho I	l LZ		Color 64	Brasil	TRS-Color
Apple II+ Spectrum	Spectrum ed	Ma	ignex	DMII	Brasil	Apple II+
Apple II+ Suporte	Venus II	Ma	exitronica	MX-2001	Brasil	Apple II+
Apple II+ Sycomig	SICI	Ma	exitronica	MX-48 •	Brasil	Apple II+
Apple II+ Unitron	APII	Ma	xitronica	MX-64	Brasil	Apple II+
Apple II+ Victor do Bra	sil Elppa II Plus	Ma	xitronica	Maxitronic I	Brasil	Apple II +
Apple II + Victor do Bra	sil Elppa Jr.	Mi	crocraft	Craft II Plus	Brasil	Apple II+
Apple IIe Microcraft	Craft IIe	Mi Mi	crocraft	Caftile	Brasil	Apple lie
Apple IIe Microdigital	TK-3000 IIe	Mi	crodigital	TK-3000 IIe	Brasil	Apple IIe
Apple IIe Spectrum	Microengenho II	Mi	crodigital	TK-82C	Brasil	Sinclair ZX-81
MSX Gradiente	Expert GPC-1	Mi	crodigital	TK-83	Brasil	Sinclair ZX-81
MSX Sharp	Hotbit HB-8000	Mi	crodigital	TK-85	Brasil	Sinclair ZX-81
Sinclair Spectrum Microdigital	TK-90X	Mi	crodigital	TK-90X	Brasil	Sinclair Spectrum
Sinclair Spectrum Timex	Timex 2000	Mi Mi	crodigital	TKS-800	Brasil	TRS-Color
Sinclair ZX-81 Apply	Apply 300	Mi Mi	lmar	Apple II Plus	Brasil	Apple II +
Sinclair ZX-81 Engebras	AS-1000	Mi	lmar	Apple Master	Brasil	Apple II+
Sinclair ZX-81 Filcres	NEZ-8000	* Mi	lmar	Apple Senior	Brasil	Apple II +
Sinclair ZX-81 Microdigital	TK-82C	Mu	ultix	MX-Compacto	Brasil	TRS-80 Mod.IV
Sinclair ZX-81 Microdigital	TK-83	On	nega	MC-400	Brasil	Apple II+
Sinclair ZX-81 Microdigital	TK-85	Po	lymax	Maxxi	Brasil	Apple II +
Sinclair ZX-81 Prologica	CP-200	Po	lymax	Poly Plus	Brasil	Apple II+
Sinclair ZX-81 Ritas	Ringo R-470		ologica	CP-200	Brasil	Sinclair ZX-81
Sinclair ZX-81 Timex	Timex 1000		ologica	CP-300	Brasil	TRS-80 Mod.III
Sinclair ZX-81 Timex	Timex 1500		ologica	CP-400	Brasil	TRS-Color
TRS-80 Mod. I Dismac	D-8000		ologica	CP-500	Brasil	TRS-80 Mod.III
TRS-80 Mod. I Dismac	D-8001/2		las	Ringo R-470	Brasil	Sinclair ZX-81
TRS-80 Mod. I LNW	LNW-80		arp	Hotbit HB-8000	Brasil	MSX
TRS-80 Mod. I Video Genie	Video Genie I		ectrum	Microengenho I	Brasil	Apple II+
TRS-80 Mod.III Digitus	DGT-100		ectrum	Microengenho II	Brasil	Apple IIe
TRS-80 Mod.III Digitus	DGT-1000		ectrum	Spectrum ed	Brasil	Apple II+
TRS-80 Mod.III Kemitron	Naja 800		porte	Venus II	Brasil	Apple II+
TRS-80 Mod.III Prologica	CP-300	NAMES OF THE PROPERTY OF THE P	comig	SICI	Brasil	Apple II+
TRS-80 Mod.III Prologica	CP-500		sdata	Sysdata III	Brasil	TRS-80 Mod.III
TRS-80 Mod.III Sysdata	Sysdata III		sdata	Sysdata IV	Brasil	TRS-80 Mod.IV
TRS-80 Mod.III Sysdata	Sysdata Jr.		sdata	Sysdata Jr.	Brasil	TRS-80 Mod.III
TRS-80 Mod.IV Multix	MX-Compacto		mex	Timex 1000	USA	Sinclair ZX-81
TRS-80 Mod.IV Sysdata	Sysdata IV		mex	Timex 1500	USA	Sinclair ZX-81
TRS-Color Codimex	CS-6508		mex	Timex 2000	USA	Sinclair Spectrum
TRS-Color Dynacom	MX-1600		iitron	APII	Brasil	Apple II +
TRS-Color LZ	Color 64		ctor do Brasil	Elppa II Plus	Brasil	Apple II +
TRS-Color Microdigital	TKS-800		ctor do Brasil	Elppa Jr.	Brasil	Apple II + TRS-80 Mod. I
TRS-Color Prologica	CP-400	VIII	deo Genie	Video Genie I	USA	THO-60 MIOU.

UM LOGOTIPO PARA CADA MODELO DE COMPUTADOR 📖

INPUT foi especialmente projetado para microcomputadores compatíveis com as sete principais linhas existentes no mercado.
Os blocos de textos e listagens de programas aplicados apenas a determinadas linhas de micros podem ser identificados por meio dos seguintes símbolos:













Quando o emblema for seguido de uma faixa, então tanto o texto como os programas que se seguem passam a ser específicos para a linha indicada.









PROGRAMAÇÃO DE JOGOS

Jogos de guerra no micro. Organização do jogo. Regras da batalha. Funcionamento da tela. Criação dos blocos gráficos.

CÓDIGO DE MÁQUINA

Avalanche: a sincronia dos diversos eventos. Rotinas encarregadas do acerto inicial das variáveis.

PROGRAMAÇÃO BASIC

Os diferentes métodos de controle de jogos por teclas múltiplas. A matriz do teclado. Um teclado a quatro mãos.

PROGRAMAÇÃO BASIC

